

Windows 7 Upgrade Schritt-für-Schritt Anleitung


Diese Schritt-für-Schritt Anleitung dient als allgemeine Anleitung zur Aktualisierung Ihres aktuellen Microsoft Windows Vista auf Microsoft Windows 7. Bitte folgen Sie den Hinweisen in diesem Handbuch nur, wenn Sie ein kompatibles Upgrade wie folgt durchführen:


- Microsoft Windows Vista Home Premium → Microsoft Windows 7 Home Premium
- Microsoft Windows Vista Business → Microsoft Windows 7 Professional
- Microsoft Windows Vista Ultimate → Microsoft Windows 7 Ultimate

Für andere zu aktualisierende Versionen von Vista und XP finden Sie Hinweise für eine Windows 7 [Installation](#) auf unseren Webseiten.


Schritt 1: die Vorbereitung

Bitte starten Sie **Windows Update**, bevor Sie das Upgrade durchführen. (Für diesen Schritt ist eine Verbindung zum Internet erforderlich)


1.1 Drücken Sie auf Start  → Programme. Wenn die Programm Liste angezeigt wird, suchen Sie "**Windows Update**" und klicken Sie auf Ausführen.




1.2 Klicken Sie auf " **Nach Updates suchen** ", um die erforderlichen Updates herunterzuladen.




1.3 Windows Update Herunterladen von Updates...



1.4 die Update Installation war erfolgreich.



1.5 Einige der Updates erfordern den Computer neu zu starten. Bitte folgen Sie den Anweisungen und starten Sie Ihren Computer neu. Wiederholen Sie Schritt 1.1-1.4 um allen wichtigen Updates zu erhalten, solange bis keine neuen wichtigen Updates verfügbar sind.



Schritt 2: das Installieren von Windows 7

2.1 Die Upgradeoption funktioniert nur auf diesem Wege. Bitte bestätigen Sie Ihre aktuelle Microsoft Windows Vista Version. Sie können auf

“**Start→Systemsteuerung→System**” klicken, um Ihr aktuelles Microsoft Windows System anzuzeigen. Außerdem benötigen Sie ein DVD- oder BD- Laufwerk.



2.2 Legen Sie die Installations-CD* von Windows 7 in Ihr DVD- oder BD- Laufwerk. Warten Sie auf die AutoPlay-Fenster, klicken Sie hier auf “**setup.exe**”-starten, um fortzufahren.




* Sie sollten diese Installations-CD erhalten haben, wenn sie am [Microsoft Windows 7 Upgrade Programm](#) teilnehmen oder durch direkten Kauf eines Retail Box-Pakets. GIGABYTE wird diese Disc **NICHT** an die Verbraucher liefern.


2.2 Klicken Sie auf **“Jetzt installieren”**, um fortzufahren.




2.3 Wenn der Computer mit dem Internet verbunden ist, wählen Sie **“Online gehen um neueste Updates für Installation zu erhalten”**. Alternativ wählen Sie **“Nicht nach den neusten Updates suchen”**.



2.4 Markieren Sie **“Ich akzeptiere die Lizenzbedingungen”** um fortzufahren.



2.5 Klicken Sie auf **“Upgrade”** um die Installation zu starten. Notebook PC Nutzer schließen bitte Ihr Netzteil an um fortzufahren. Nehmen Sie bitte die Disc **NICHT** aus dem DVD-Player, bevor die Installation abgeschlossen ist.



Schritt 3: das Ausfüllen Sie die Windows-Installation 7

3.1 Windows benötigt die Eingabe des Produktschlüssels. Sie sollten Ihren Produktschlüssel in Ihrem CD-Paket finden. (Falls nicht, kontaktieren Sie bitte Ihren Windows 7 Provider) Sie können diesen Schritt durch Klicken auf "**Weiter**" überspringen. Sie müssen dann allerdings einen gültigen Produktschlüssel innerhalb von 30 Tagen nach der Installation für die Aktivierung Ihrer Windows 7 Software eingeben.



3.2 Nachdem Sie Ihren Produktschlüssel eingegeben haben, wird Sie der Einrichtungs-Assistent durch den Rest der Einstellungen führen. Richten Sie diese Einstellungen nach Ihren eigenen Vorgaben ein. Sobald der Windows 7 Desktop erscheint ist die Installation abgeschlossen. Willkommen bei Windows 7!

